
Inhalt:


Inhalt:.....	1
Einspielen des Rohmaterials	2
Film bearbeiten.....	3
Szenen trimmen	3
Die Timelineansicht	4
Zoomen der Timeline.....	4
Szenen auf der Timeline aufteilen	4
Effekte einfügen.....	5
Titel einfügen	6
Titel individuell ändern.....	6
Title mit Effekten versehen	7
Photos und Grafiken einbinden	8
O-Ton pegeln.....	9
Musik von CD einspielen	10
Kommentar einspielen.....	11
Musik mit Smart Sound selbst erstellen.....	12
Ausgabe auf Video-Band.....	12
PC-Videos erstellen	13
Videos fürs Internet	13
DVDs erstellen.....	14
DVD-Menüs erstellen	14
Praxis-Beispiele	18
Der Insert-Schnitt.....	18
Die Straßenschlange	18
Bild im Bild-Effekte	19
Zeitlupe und Zeitraffer	21
Bluebox.....	21
Split-Screen-Anwendungen	22

Musik mit Smart Sound selbst erstellen

Studio hat eine Musikbibliothek, aus der man fertige Musikstücke aussuchen kann. Die Musik wird an die gewünschte Länge angepasst.

1. Im Soundmenü die Taste „Hintergrundmusik“ anklicken.
2. Die gewünschte Stilrichtung aussuchen.
3. Probehören
4. Gewünschte Länge eingeben
5. Zum Film hinzufügen


Der Musikclip wird dort eingefügt, wo sich die Playline befindet. Die Länge des Musikstücks kann auch noch direkt auf der Timeline getrimmt werden. Smart Sound generiert immer passend einen Schluss zur Musik!



Ausgabe auf Video-Band

1. „Film erstellen“ antippen
2. Ausgabe auf „Band“ wählen“
3. Taste „Erstellen“


Nachdem alle Effekte gerechnet worden sind, erfolgt die Ausgabe auf den angeschlossenen Camcorder.



PC-Videos erstellen

Studio ist auch in der Lage, einen AVI-Video zu rechnen, so dass z.B. solch ein Video auf jedem PC mit dem Windows Media-Player abspielbar wird.

- Dazu „AVI“ wählen.
- Unter „Einstellungen“ den gewünschten Codec auswählen. Empfehlenswert ist z.B. der „Microsoft MPEG-4 V2“, der einen sehr guten Kompromiss zwischen Qualität und Dateigröße darstellt.



- Soll Dateigröße gespart werden, kann beispielsweise die Größe des Videos herabgesetzt werden, oder aber die Bilder/Sek auf 20 oder 15 minimiert werden. Das Video ruckelt dann zwar leicht, aber man spart über 1/3 Dateigröße!

Videos fürs Internet

Solche Videos müssen vor allen Dingen sehr kleine Dateigrößen aufweisen, so dass mit speziellen Codecs gearbeitet werden muss. Studio ist in der Lage WMVs oder RealVideos zu berechnen. Die Codecs sind über „WebVideos“ anwählbar.

DVDs erstellen

Dazu ganz einfach „Disc“ und „Disc erstellen“ antippen.

Nach der, je nach Filmlänge, sehr langen Berechnungszeit wird der Film auf DVD gebrannt (DVD-Brenner natürlich Voraussetzung!)




Die DVD hat danach kein Menü, und der Film startet automatisch nach Einlegen der DVD in den Player.

DVD-Menüs erstellen

Erheblich professioneller ist es natürlich, wenn die DVD mit einem ansprechenden Menü versehen worden ist.

- Dazu zuerst im “Bearbeiten“-Menü die Taste DVDs antippen.
- Dann das gewünschte Menü aus der Auswahl ganz vor auf die Timeline ziehen.
- Beim folgenden Menü „Nein“ anklicken, weil sonst jede Szene als Kapitel angelegt würde!



Anschließend öffnet sich das Menü, in dem Kapitel festgelegt werden können. So kann z.B. bei einem Hochzeitsvideo direkt in das Kapitel „Standesamt“, „Kirche“ oder „Brautwalzer“ gesprungen werden.

1. Das „erste Kapitel“ ist immer der Filmanfang selbst. Erkennbar an dem Fähnchen „C1“ (C=Chapter=Kapitel), das am Beginn des Films „steckt“. Das erste Menübild würde dorthin führen.
2. Für weitere „Links“ Playline auf das nächste Thema auf der Timeline stellen, und „Kapitel einrichten“ klicken.
3. Sollen andere Bildchen in die Rahmen eingefügt werden, Playline auf gewünschte Szene stellen und „Miniatur“ wählen. Jetzt erhält der ausgewählte Rahmen das Bild der Playline.



Um das Menü selbst anzupassen auf „Menü bearbeiten“ klicken.
Es erscheint das bekannte Titler-Menü, über das die Texte angepasst oder gelöscht werden können.



- Über die Taste „Hintergründe“ ist man in der Lage, andere Hintergründe zu wählen.
- Dazu wird einfach das gewünschte Menü angeklickt.
- Titelfelder, aber auch die Bilderrahmen können nach Wunsch verschoben und neu arrangiert werden.

